※今回のメールサーバー移管に伴い、移管前の旧メールサーバーに未受信メール がある場合のメール受信方法です。新規追加登録方法ではありませんのでご注意下 さい。

受信メールサーバー修正と受信は 2020 年 7 月 15 日から 2020 年 7 月 22 日の間に 行って下さい。期日を過ぎると旧メールサーバーからの受信はできなくなりますので ご注意下さい。

① Outlook を起動します。



②[受信トレイ]画面が表示されます。[ファイル]をクリックします。

r 5	F					受信トレイ -	·@ł
ファイル	<u> </u> ሐ–ፖ	送受信	フォルダー	表示	♀ 実行	したい作業を入力してくださ	เง
 新しい 電子メール フ	● 新しい アイテム ▼		返信	全具に 転送 返信		2 移動: ? ○ 上司に転送 ○ チーム宛て電子…	
新規作	成	削除		返信		クイック操作	E.
⊿お気に	入り		۲	現在のメールオ	もックス のね	検… 🔎 現在のメールボ	ックス 🔹

[アカウント情報]画面が表示されます。[アカウント設定]をクリックし、表示されたメ ニューから[アカウント設定(A)]を選択します。



④[アカウント設定]画面が表示されます。 メールアドレスを変更するアカウントを選択し、[変更]をクリックします。

	11111100		
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、ア	カウントを選択してその設定を変更できます。		
オンテル データファイル RSS フィード Shar	rePoint リスト インターネット予定表 公開	予定表 アドレス帳	
· 雪 新規(N) 🎲 修復(R) 😭 変更(A).		F #	
交前	12.12		
🔹 *****@**jfuljp	POP/SMTP(送信で	「使用規定のアカウント)	
	≤-×3/8/ ±≠.		
編択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所	所に配信します:		
≧択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場 フォルダーの変更(F) ********@***jf	所に配信します: ul.jp¥受信トレイ		
■択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所 フォルダーの変更(F) *******@***jf テ゚ー9ファイル:C:¥ *	所に配信します: ul.jp¥受信トレイ ********@***.jful.jp¥受信トレイ	,¥Outlook テ [*] −97ァイ ∦ .pst	
■訳したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所 フォルダーの変更(F) *********@***jf テ*-9ファイル:C:¥ *	所に配信します: ul.jp¥受信トレイ *******@**.jful.jp¥受信トレイ	,¥Outlook テ ^{≁_9} ファイ⊮.pst	

⑤[アカウントの変更]画面が表示されます。各項目をお客様の設定案内書に従い変更します。

名前(Y): test 電子メール アドレス(E): ******@	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う	
HE I VE VE VE VEV TO TOTOLOGICA	したいのでは、アンテントになっていた。 にしip 定 <u>の</u> テスト1をクリックします(ネットワークに接続されている	
サーバー情報 アカウントの種類(A): DOD2	必要があります)。	
受信メール サーバー(1): (1): 59.10	<u>変更箇所は受信メールサーバーで</u> 154.207 す 現在の "mail ** iful in" か	
ざ言シール サーバーへのログオン情報	ujjp ら "59. 106. 154. 207"と入力して変	
Pカウント名(U): *****@_ ペスワード(P): ******@	ul_jp	
☑ パスワードを保ィ	'বৃত্ত(R)	

⑥訂正が完了したら、[詳細設定]をクリックします。インターネット電子メール設定] 画面が表示されましたら[送信サーバー]をクリックします。[送信サーバー(SMTP) は認証が必要]にチェックし、[受信メール サーバー同じ設定を使用する]を選択しま

 ●送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O) ●受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U) ○次のアカウントとパスワードでログオンする(L) アカウント名(N): パスワード(P): 「パスワードを保存する(R) □セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q) ○メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)
アカウント名(N): パスワード(P): マパスワードを保存する(R) セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q) ・メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

⑦[詳細設定]をクリックします。

下記の表を参照して各項目を設定し、[OK]をクリックします。

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 詳細設定
サーバーのポート番号
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)
□このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(O): 587
使用する暗号化接続の種類(C):
サーバーのタイムアウト(T)
短い 〜 長い 1分
□ サーバーから削除する(R) 14 ◆ 日後
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル

サーバーにメッセージのコピーを置く(L):任意ですが、チェックを外すを推奨します。 チェックを入れておくと、PC で受信後におおもとのメールサーバーにメッセージのコピーを残しま すので、別のパソコンでも同じメールを受信したい場合などにチェックを入れます。 但し、メッセージのコピーを残すにチェックを入れた場合、メールボックス容量がオーバーし、突然 新しいメッセージが受信できなくなることがありますのでご注意ください。

⑧[アカウントの変更]画面に戻ります。

[[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]をクリックします。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト チェックを外すとテスト
名前(Y):	山田 太郎	アカウントをテストして、ようは行いません。
電子メール アドレス(E):	*****@***.jful.jp	089.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	POP3	
受信メール サーバー(I):	59.106.154.207	
送信メール サーバー (SMTP)(O):	******@***.jful.jp	新しいメッセーラの配信先:
メール サーバーへのログオン情報		●新しい Outlook データファイル(W)
アカウント名(U):	******@***.jful.jp	○ 既存の Outlook データ ファイル(X)
パスワード(P):	******	参照(S)
マパス	ワードを保存する(R)	
メール サーバーがセキュリティで保	護されたパスワード認証 (SPA) に対応	L .
ている場合には、チェック ボックスを	Eオンにしてください(Q)	I 详细IPrpr(M)

[テスト アカウント設定]画面が表示されます。 設定したアカウント宛にテストメールが送信されます。 [状況]欄に[完了]と表示されましたら、[閉じる]をクリックします。

テストプ	カウント設定	
すべてのテストが完了しました。 [閉じる] をクリックして続	行してください。	中止(S) 閉じる(C)
タスク エラー タスク ✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン ✓ テスト电子メール メッセージの送信	状況 完了 完了	

保存した設定のまま受信を行います。必ず所定の期間内に受信をお願い致します。 旧メールボックスにメールが残っている場合は受信が行われます。

受信完了後、再度②~⑤を行い受信メールの設定を元の【mail.**,jful.jp】に戻して保存してください。

注意!受信メールサーバーの設定を元に戻さないと、新メールボックスからの受信 が行われませんのでご注意下さい。

お客様の受信メールサーバー名はじょいふるねっとネットからお送りしている設定案 内書の【受信メール(POP3)サーバー】となります。